



Kako optimizirati velikost slike


Če vaše .notebook datoteke vsebujejo velike slike (velikost več kot 1MB), se lahko vaša gradiva odpirajo zelo počasi. Velikost slik lahko zmanjšate, ne da bi opazno spremenili kakovost teh slik. Tako bo vaše gradivo oz. .notebook datoteka manjša in hitreje se bo zagnala.

Nastavitev za samodejno optimizacijo slike

1. Izberite »Edit« > »Preferences« (operacijski sistem Windows) ali »Notebook« > »Preferences« (operacijski sistem MacOS). Prikaže se pogovorno okno nastavitvev.



2. Pritisnite »Defaults«.
3. V spustnem seznamu »Image optimization« izberite eno izmed naslednjih možnosti:



- o »Ask every time I insert a large image«, da imate možnost zmanjšanja velikosti slik, ko jih vstavite. Pojavi se naslednje obvestilo.

Kako optimizirati velikost slike

Inovatio d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor

T: 02/828 00 53 E: contact@inovatio.si W: www.inovatio.si

- »Never change the resolution of inserted images«, da nikoli ne zmanjšate velikosti slik ko jih vstavite.
- »Always change image resolution to optimize file size«, da velikost slike vedno zmanjšate, ko jih vstavite.
- Pritisnite OK.


Ročna nastavitve zmanjšanja slik

Če ste izbrali »Ask every time I insert a large image«, lahko ročno spremenite velikost slike, ko sliko vstavite v program ali kasneje.

Spreminjanje velikosti slike, ko jo vstavite v program

1. Vstavite sliko.

Ko kliknete »Open« oz. odpri, se prikaže pogovorno okno za optimizacijo slike.



2. Pritisnite »Optimize«, da zmanjšate velikost slike.

ALI

Pritisnite »Keep Resolution«, da ohranite ločljivost slike.



Opombe

- Ko v programsko opremo vstavite datoteko formata BMP, jo program samodejno pretvori v datoteko formata PNG. Ta pretvorba zmanjša velikost datoteke
- Programska oprema SMART Notebook samodejno zmanjša velikost datotek, ki so večje od 5MB ali 5 mega pikslov, ne glede na možnost, ki jo izberete.


Kako optimizirati velikost slike

Inovatio d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor

T: 02/828 00 53 E: contact@inovatio.si W: www.inovatio.si

Spreminjanje velikosti slike, ko jo že vstavljena v programu

1. Izberite sliko.
2. Pritisnite na puščico menija ▼ in nato izberite »Optimize Image«.




Odpre se pogovorno okno za optimizacijo slike.

3. Pritisnite »Optimize«.

Izvažanje optimiziranih datotek

Če imate že obstoječe datoteke, ki vsebujejo velike slike ali če ste v programu na seznamu »Image Optimization« izbrali »Never change the resolution of inserted images«, lahko izvozite optimizirane različice vaših datotek, ki vsebujejo zmanjšane slike. To je še posebej pomembno, ko vaše gradivo predstavljate na starejšem in manj zmogljivem računalniku.

1. Izberite »File« > »Export As« > »Optimized SMART Notebook File for«.




Kako optimizirati velikost slike

Inovatio d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor

T: 02/828 00 53 E: contact@inovatio.si W: www.inovatio.si

Pojavi se pogovorno okno.



2. Izberite mesto, kam želite shraniti datoteko.
3. Vnesite ime datoteke v polje **Ime datoteke** (Windows) in v polje **Save As** (MacOS).
4. Pritisnite **Shrani**.

Kako optimizirati velikost slike

Inovatio d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor

T: 02/828 00 53 E: contact@inovatio.si W: www.inovatio.si